

En esta ocasión mostramos una visión general de los registros de configuración de los DefaultPrnFlags para los servidores XenApp, junto con los valores comunes y sus explicaciones.

Presentation Server 4.0 y sus versiones posteriores proporcionan la configuración del registro que se puede utilizar para cambiar el comportamiento por defecto de la impresión. Estos ajustes de los diversos temas de impresión disponen de una serie de parámetros relacionados en función de cada uno de los distintos períodos de sesiones y son totalmente independientes de las políticas configuradas en la consola de administración. Durante el inicio de sesión, la configuración de la sesión para la impresión se deriva en una combinación de políticas de Citrix, la base por defecto de los valores de Servicios de Terminal Server y un valor opcional DefaultPrnFlags en el registro del servidor.

Para implementar DefaultPrnFlags, tendremos que crear o modificar la siguiente clave de registro:

- Crearemos una clave denominada HKEY\_LOCAL\_MACHINESOFTWARECitrix en el caso de que no exista.
- Añadiremos el valor REG\_DWORD con el nombre DefaultPrnFlags
- Especificaremos un valor al flag, este valor será un valor HEX.

Los valores que podremos indicar estarán combinados con distintas funcionalidades, es decir, si utilizamos un valor 0x00004000 y 0x00008000 el resultado será 0x000C00, podremos entrar el valor C000 si deseamos.

Citrix tiene creada una Tool para estos menesteres denominada Citrix Printing Tool, que podéis descargarla [pulsando aquí](#).

Los distintos valores de DefaultPrnFlags, son los siguientes:

Valor
-------

## Referencia de DefaultPrnFlags de XenApp

Escrito por xavisan

Sábado, 23 de Enero de 2010 13:26 - Actualizado Sábado, 23 de Enero de 2010 14:40

---

Descripción
-------------

Articulo CTX
--------------

0x00000020
------------

Crea un driver genérico UPD basado en Citrix Universal Printer pero sin vincular a ninguna impresora.
---

[CTX106812](#)

0x00004000
------------

Por defecto, sólo los usuarios pueden acceder a las impresoras que han sido autocreadas. Los administradores pueden acceder a las impresoras que han sido autocreadas. Los administradores pueden acceder a las impresoras que han sido autocreadas.
--

[CTX108004](#)

0x00008000
------------

Fuerza la opción de una vista preliminar de impresión en todas las impresoras creadas automáticamente.
--

[CTX114287](#)

## Referencia de DefaultPrnFlags de XenApp

Escrito por xavisan

Sábado, 23 de Enero de 2010 13:26 - Actualizado Sábado, 23 de Enero de 2010 14:40

---

0x00010000

Fuerza la opción de una vista preliminar de impresión en el dispositivo cliente cuando se utiliza el Citrix

[CTX114287](#)

0x00400000

Deshabilita la conexión de la sesión de las impresoras durante el proceso de logon y de reconexión.

[CTX107415](#)

0x00800000

Deshabilita la eliminación de impresoras durante el proceso de logoff. Los resultados en las impresoras

[CTX107415](#)

0x08000000

Suprime los errores 1106 que se escriben en el visor de sucesos. Estos se producen cuando las impresoras

## Referencia de DefaultPrnFlags de XenApp

Escrito por xavisan

Sábado, 23 de Enero de 2010 13:26 - Actualizado Sábado, 23 de Enero de 2010 14:40

---

### [CTX110343](#)

0x10000000

Previene los drivers listados en la compatibility list en la consola de administración, cuando falla vuelve

### [CTX110343](#)

0x20000000

Añade la cuenta del usuario a la ACL de las impresoras autocreadas. Permite a los usuarios imprimir en

### [CTX106744](#)

0x80000000

Deshabilita el uso de impresoras que se reinician automáticamente (autoretained/autorestore). La existe

### [CTX117805](#)