


Como Activas las licencias en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32

En esta ocasión mostramos el procedimiento que tenemos que seguir para realizar el proceso de activación de licencias en XenServer 5.6, como bien sabréis el nuevo sistema de licenciamiento se basa actualmente en un fichero .lic, semejante y totalmente compatible con el resto de sistemas de licenciamientos de las soluciones de Citrix.

Para ello utilizaremos XenCenter, una vez descargado el fichero .LIC, procederemos a la instalación del fichero de licencias, una vez instalado el licenciamiento de la versión Free edition. Para ello accederemos al menú Tools, y seleccionaremos License Manager,



Pulsaremos sobre el servidor en cuestión, y pulsaremos en Assign License,

Como Activas las licenciar en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32

License Manager

Activate your free XenServer products or assign/release licenses for XenServer Advanced, Enterprise and Platinum Editions.

Server Name	Pool	XenServer Version	Edition	Exp
xenserver-01	BCN	5.6.0	Citrix XenServer	01-
xenserver-02	BCN	5.6.0	Citrix XenServer	01-

[Assign License...](#) [Release License](#) [Activate Free XenServer](#)

[Download a Citrix License Server Virtual Appliance](#)

Especificaremos la versión,

Como Activas las licenciar en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32

Apply License

To assign a new license to the servers you selected, choose the license edition, enter the license server details, and then click OK.

License Edition

- Citrix XenServer Advanced Edition
- Citrix XenServer Enterprise Edition
- Citrix XenServer Platinum Edition
- Citrix XenServer for XenDesktop

License Server

Enter the name or IP address of the license server:

Name:

Port number:

OK Cancel

Especificaremos el nombre del servidor de licencias y Pulsaremos Ok,

XenCenter

Applying License(s)

Progress bar showing approximately 75% completion.

Una vez instaladas, aparecerá el licenciamiento tal y como se muestra,

Como Activas las licenciar en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32

Server Name	Pool	XenServer Version	Edition
xenserver-01	BCN	5.6.0	Citrix XenServer Platinum Editio
xenserver-02	BCN	5.6.0	Citrix XenServer Platinum Editio

Obtén más información sobre cómo configurar el almacenamiento automático para los


- Shut Down
- Suspend
- Reboot
- Force Shutdown
- Force Reboot
- Migrate to Server
- Take Snapshot...
- Appliance Export...
- Properties**

Accederemos a Startup Options y pulsaremos en "Auto-start on server boot",

Como Activas las licenciar en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32



Pulsaremos en Ok, y en General observaremos la configuración asignada,

Como Activas las licencias en XenServer 5.6.

Escrito por xavisan

Viernes, 16 de Julio de 2010 07:14 - Actualizado Viernes, 16 de Julio de 2010 07:32

General	
Name:	xenserverlic
Description:	Servidor de Licencias de XenServer 5.6
Tags:	Servidor de Licencias, Windows 2003 Standard, XenServer 5.6
Folder:	<None>
Operating System:	Windows Server 2003 Standard Edition
BIOS strings copied:	No
Virtualization state:	Optimized (version 5.6 installed)
Time since startup:	6 minutes
Home Server:	xenserver-01

Boot Options	
Auto-boot:	Yes
Boot order:	DVD-Drive Hard Disk Network

Terminando de esta forma la activación de XenServer 5.6.