

VDI in a BOX - Instalación del Virtual Appliance.

Escrito por xavisan

Martes, 03 de Enero de 2012 19:03 -

Presentamos el primero de una serie de Videos sobre **VDI in a BOX**, donde mostramos el proceso de configuración, instalación y puesta en marcha de esta solución enfocada a Pymer y pequeña empresa de CITRIX, esperando sea del interes de todos.

Los requerimientos para VDI in a BOX a nivel de **HyperVisor son los siguientes:**

- Citrix XenServer 6.0. Platinum, Enterprise, Advanced, y Ediciones
- Citrix XenServer 5.6 Feature Pack 1. Platinum, Enterprise, Advanced, y Ediciones
- Citrix XenServer 5.6. Platinum, Enterprise, Advanced, y Ediciones

Los servidores de XenServer en Pool no soportan VDI in a BOX.

A nivel de Hyper-V

- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 wcon Service Pack 1
- Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1, Enterprise edition, con Hyper-V role enabled
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server – soportado
- Active Directory – soportado

- Windows Server 2008 R2 con Service Pack 1 Server Core, con Hyper-V role enabled
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) server – soportado
- Active Directory – soportado

A nivel de VMWare ESXi o VMWare vSphere

- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 4.1

VDI in a BOX - Instalación del Virtual Appliance.

Escrito por xavisan

Martes, 03 de Enero de 2012 19:03 -

El Appliance necesita:

- 1 GB RAM
- 40 GB espacio en disco (a de permitir el incremento o decremento en caso necesario)
- Suministro máximo de 6 a 10 Desktops por Core.

A nivel de Desktop de usuario:

- Para el hypervisor, reservar 1 GB para operaciones.
- Para Windows 7, un mínimo de 1.5 GB por desktop recomendado.
- Para Windows XP, un mínimo de 0.5 GB por desktop recomendado.