

XenServer - como acceder a un repositorio Windows

Escrito por cristiansasn

Viernes, 30 de Enero de 2009 22:57 -

En este artículo mostramos de forma detallada como poder acceder a un repositorio Windows desde XenServer y que este pueda ser manejado para realizar la carga de imágenes ISO para las distintas instalaciones que podamos necesitar, evitando de esta forma el uso de CDs o DVDs con el Software correspondiente.

Realizar este proceso en XenServer es muy simple, pero como siempre existen problemas explicaremos como poder realizarlo.

Primero, desde XenCenter de XenServer 5, nos situamos en el pool de servidores y seleccionamos el servidor al cual queremos añadir el Share de nuestra máquina; pulsamos el botón derecho y seleccionamos: "New Storage Repository"





Seleccionamos la opción, dentro de ISO Library, de "Windows File Sharing (CIF)".

XenServer - como acceder a un repositorio Windows

Escrito por cristiansan

Viernes, 30 de Enero de 2009 22:57 -



ShareName: \\IP_PC_o_Laptop\Recurso_Compartido pass para la utilización del recurso

XenServer - como acceder a un repositorio Windows

Escrito por cristiansasn

Viernes, 30 de Enero de 2009 22:57 -

Select a physical DVD/CD-ROM drive and insert the installation media for your guest operating system, or use an ISO image of your installation media.

Physical DVD Drive: DVD drive 0 on xenserver-01

ISO Image: sles_10.iso

CristianLaptopStorage ISOs

- sles_10.iso
- Server2003KStandard_..._..._...
- ServerHyper_MUIx10-080912.iso
- ServerHyper_R2_Beta.iso
- SP2 for Server2003KStandard.iso
- teu_v8_dvd1.iso
- teu_v8_dvd2.iso

 **StandAlone.Server2003 SP2 With Xenapp**

General Storage Network Console Performance Logs

DVD Drive: <empty>

<empty>

CristianLaptopStorage ISOs

- sles_10.iso
- Server2003KStandard_..._..._...
- ServerHyper_MUIx10-080912.iso
- ServerHyper_R2_Beta.iso
- SP2 for Server2003KStandard.iso
- teu_v8_dvd1.iso